

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

KLAMYDIA- OCH GONORRÉPROV PÅ URIN (U-ChtrNhO 4816, U-CtGcNhO 4816)

Undersökningen används för att påvisa klamydia- och gonorrébakterier i urinen.

Förnödenheter:


1. Kärlet för urinprovet
2. Provtagningsförpackning som innehåller ett transportrör (Figur 1) och en pipett.
3. Plastpåse och namndekal

Provtagning

- Underlivstvätt behövs inte före provtagningen, såvida du inte samtidigt ger prov för bakterieodling av urinen.
 - Om du ska upplåta prov också för urinodling, ska du utföra underlivstvätt på samma sätt som vid provtagning för urinodling. Urinera i skilda kärlet för de två urinproven. Klamydia-/gonorréprovet ska tas från början av urinstrålen, medan urinodlingsurinen ska tas från mittstrålen.
1. Du ska inte urinera i 1–2 timmar före provtagningen.
 2. Urinera i provkärlet helst så att du tar provet från och med den allra första droppen av urinstrålen. Volymen är c. 20–30 ml
 3. Öppna provtagningsförpackning som innehåller ett transportrör och en pipett.
 4. Skruva upp transportröret (Figur 1). **Transportröret innehåller vätska som du inte får hälla bort.**
 5. Använd engångspipetten som ingår i provtagningsförpackningen för att överföra urin från provkärlet till röret. Urinmängden ska vara sådan att vätskeytan i röret stiger till området **mellan de två svarta strecken** som du ser på rörets sida (Figur 2).



Figur 1



Figur 2

6. Tillslut röret ordentligt med korken.
7. **Skriv ditt namn, personnummer, provtagningsdatum och provtagningsklockslog på namndekalen som följer med bland förnödenheterna från laboratoriet.**
8. **Fäst dekalen vid transportröret.**
9. Lägg transportröret i plastpåsen som följer med bland förnödenheterna från laboratoriet.
10. Förvara transportröret i rumstemperatur.

Granskad 7.10.2019 KR-J

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.