

EGENTLIGA FINLANDS SJUKVÅRDSDISTRIKT

PATOGENA BAKTERIER I AVFÖRINGEN: PÅVISNING AV NUKLEINSYRA (F-BaktNho, 13904)

Undersökningens syfte är att utreda om orsaken till diarrésjukdom, särskilt turistdiarré, ligger i bakterieinfektion. Laboratoriet undersöker förekomsten av 8 allmänna bakterier som förorsakar turistdiarré. Metoden grundar sig på påvisning av nukleinsyra från de diarréframkallande bakterierna. Om undersökningen ger positivt resultat, används samma avföringsprov för bakterieodling av den misstänkta bakterien.

Förnödenheter

1. Behållare av plast eller papp
2. Copan eSwab 490CE.A –provtagningssticka och rör (figur 1)
3. Plastpåse och namndekal



Figur 1. Copan eSwab

Provtagning

1. Låt avföring komma i plast- eller pappbehållaren eller på toalettpapper.
2. Rulla den bomullsförsedda ändan av provtagningsstickan i avföringen, särskilt i de delar av provet som eventuellt innehåller blod eller slem. Undvik att ta med alltför mycket av avföringen i provet!
Om avföringen är flytande, håll provtagningsstickans bomullsförsedda ända en stund i avföringen.
3. Genast efter att du tagit provet, överför provtagningsstickan i transportröret som har vätska på botten. **Obs! Häll inte vätskan bort ur röret.** Bryt av provstickan vid brytstället och tillslut korken.
4. **Skriv ditt namn, personnummer, provtagningsdatum och provtagningsklockslag på namndekalen som följer med bland förnödenheterna från laboratoriet.**
5. **Fäst dekalen vid transportröret.**
6. Lagg transportröret i plastpåsen.
7. Förvara Copan eSwab-provröret i rumstemperatur.

Returnera Copan eSwab-transportröret till laboratoriet senast dagen efter provtagningen!

Om du har frågor gällande provtagning, ta gärna kontakt med avdelningen eller polikliniken som ordinerat undersökningen.

Du kan fråga efter svaret hos enheten där du vårdas.

Egentliga Finlands sjukvårdsdistrikt • www.vsshp.fi/sv • Växel 02 313 0000

Denna anvisning är ämnad för våra patienter som är i ett vårdförhållande.

Granskad 24.6.2019/MG