

**MRSA / VRE / RESISTENTA STAVAR  
REMISS FÖR DISTANSPROVTAGNING**

<b>Proven tas:</b>	<b>Patienten kommer (datum)</b> ___ / ___ 20___
Hvc/sjukhus: _____	sjukhus _____
Namn: _____	avdelning _____
Personbeteckning: _____	

**FÖR LABORATORIETS PROVTAGARE**

Vi ber Dig ta odlingsprover i enlighet med denna remiss p.g.a patientens kommande sjukhusbesök. Anteckna den verkliga provtagningsdagen på provrören och denna remiss. För varje provtagningsgång finns det en egen remiss, som skall returneras tillsammans med provrören. Proven skickas omedelbart till TYKSLAB:s laboratorium för klinisk mikrobiologi (avdelning 900/B): **TYKSLAB, Näytteiden vastaanotto (os. 909). PL 52, 20521 Turku.** Undersökningarna faktureras från den avdelning dit patienten kommer.

**Provtagningsdatum** \_\_\_\_\_

Proverna tas **två gånger** med minst ett dygns intervall

<b>MRSA</b>	<b>VRE</b>	<b>RESISTENTA GRAMNEGATIVA STAVAR</b>
<input type="checkbox"/> <b>sällning (MRSASEVix2)</b> provtagningsställen: 1) näsa 2) svalg 3) perineum	<input type="checkbox"/> <b>sällning (VREVix2)</b> provtagningsställen: avföring/rectum	<input type="checkbox"/> <b>sällning (ResGNSVix2)</b> provtagningsställen: avföring/rectum
<b>MRSAVi (4358)</b>  <input type="checkbox"/> sår/hudlesion (var) _____ <input type="checkbox"/> roten av tracheakanyl <input type="checkbox"/> dränöppning <input type="checkbox"/> urin från urinkateter <input type="checkbox"/> navelstump hos nyfödda <input type="checkbox"/> annan (vad) _____	<b>VREVi (1788)</b>  <input type="checkbox"/> sår/hudlesion (var) _____ <input type="checkbox"/> roten av tracheakanyl <input type="checkbox"/> dränöppning <input type="checkbox"/> urin från urinkateter <input type="checkbox"/> annan (vad) _____	<b>ResGNSVi (11815)</b>  <input type="checkbox"/> sår/hudlesion (var) _____ <input type="checkbox"/> roten av tracheakanyl <input type="checkbox"/> dränöppning <input type="checkbox"/> urin från urinkateter <input type="checkbox"/> annan (vad) _____

MRSA sällningsodling och MRSA-odlingsprov tas i TSBSalt-rör med blå kork. Urinprove tas som sådant i ett transportrör. Mera information om MRSA-provtagning (på finska): <https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSH/MRSA-seulontan%20näytteenottokohdat.pdf>.

Mer information om provtagning av VRE och gramnegativa stavar (ResGNS (på finska): <https://hoito-ohjeet.fi/OhjepankkiVSSH/VRE%20ja%20ResGNS%20-seulontan%20näytteenottokohdat.pdf>.

**För polikliniken eller avdelningen som utför undersökningsbegäran**

**Gör undersökningsbegäran färdigt till ÅUCS:s laboratoriesystem.** Då man gör en begäran kan man använda färdiga paket för begäran (se sida 2 på denna remiss).

Säkerställ att patienten får så många sådana här remisser som det finns provtagningsgångar (2 st) och fyll i färdigt remissens övre del, **anteckna i synnerhet till vilket sjukhus och till vilken avdelning patienten kommer.** Kryssa även för proven som du begärt.

## MRSASEVix2

Detta är ett paket för begäran av undersökning, som man väljer i Weblab antingen genom att kryssa för eller genom att i textfältet skriva in bokstavskoden för det önskade paketet. Om man utför begäran med Multilab, skriver man < före paketets namn (d.v.s. <MRSASEVix2).

I.o.m. att MRSA-sållningsproverna normalt tas på två på varandra följande dagar, **genererar detta Weblab paket automatiskt även begäran för följande dag**. Om man endast tar ett set med prover från patienten, bör onödiga begäran avlägsnas. Paketet för MRSASEVix2 begäran skriver ut båda dagarnas dekal. Man fäster en dekal som innehåller patientuppgifterna och undersökningsuppgifterna på varje provrör. Man får inte blanda ihop dekalerna för olika dagar, utan prov som tagits samtidigt måste ha samma ID-nummer (t.ex. TY123456). Proverna som togs samtidigt från en patient sätts ihop med ett gummiband så att de hålls tillsammans under transporten.

## VREVix2

Detta paket genererar VREVi begäran på två på varandra följande dagar.

## RESGNSVix2

Detta paket genererar ResGNSVi begäran på två på varandra följande dagar.

## MRSA-sållningsodling

14252	MRSAneni	Om sållningsodling beställs utan ett färdigt undersökningspaket, skall man beställa för varje provtagningsställe undersökningarna MRSAneni (14252) och MRSAperin (14253). Utanför ÅUCS laboratoriesystem kan man beställa dessa prover med begäran MRSA-Vi och markera provtagningsställen.
14253	MRSAperin	

## MRSA-odling

4358	MRSA-Vi	Man gör en skild begäran för varje prov (t.ex. sår, roten av tracheakanyl). Tagningsstället skall meddelas i begäran.
------	---------	---

## VRE-odling

1788	VREVi	Man gör en skild begäran för varje prov (t.ex. sår, roten av tracheakanyl). Tagningsstället skall meddelas i begäran.
------	-------	---

## ResGNS-odling

11815	ResGNSVi	Man gör en skild begäran för varje prov (t.ex. sår, roten av tracheakanyl). Tagningsstället skall meddelas i begäran. Som tilläggsuppgifter (lisätietoja) i begäran antecknas bakterien som sökes (t.ex. ESBL, Pseudomonas) om den är känd, annars sållning.
-------	----------	---

## Provförvaring:

Om MRSA-prover inte kan skickas till undersökningslaboratoriet samma dag, kan de inkuberas över natten (<12-24h) i värmeskåp vid provtagningsplatsen. Om märkningen av inkubation är gjort på en dekal i röret, odlas proven direkt i mikrobiologilaboratoriet till odlingsplattan och svaret fås 1 dygn tidigare. Före och efter inkubation TSBSalt-rör förvaras i rumstemperatur.

Proverna, som är tagna med eSwab- och geltransportrör, förvaras vid behov i kylskåpet. Således behålls proverna giltiga för analys 2-3 dagar.