

Virtsanäytteen otto kestopatetrasta, kystostoomasta, nefrostoomasta tai virtsa-avanteesta

Virtsanäyte otetaan aina puhtaasta virtsankeräyspussista. Vaihda keräyspussi aamulla ja ota näyte heti, kun pussiin on tullut riittävästi virtsaa näytettä varten. Tarvittavat näytteenottovälineet (virtsanäytepurkki, näyteputket) saat laboratorion tai sinua hoitavasta yksiköstä.

Kestopatetri tai virtsarakkopatetri vatsanpeitteiden läpi (kystooma)

- Mikäli katetri tai kystostooma on yhdistetty virtsankeräyspussiin, niin vaihda pussi ennen näytteen ottoa.
- Mikäli katetrissa tai kystostoomassa on hana, niin ota näyte aamuvirtsasta tai sitä seuraavasta vähintään neljä tuntia rakossa olleesta virtsasta. Avaa hana ja laske virtsaa aluksi wc-pyttyyn. Kerää keskivirtsaa näytepurkkiin ja laske loppuvirtsa wc-pyttyyn.

Munuaiskatetri (nefrostooma)

- Vaihda virtsankeräyspussi ennen näytteen ottoa. Mikäli sinulla on nefrostomiakatetri molemmissa munuaisissa, niin ota näyte molemmista katetreista erikseen omiin näytepurkkeihin.

Virtsa-avanne

- Vaihda puhtas avannepussi ennen näytteen ottoa. Pohjalevyä ei tarvitse vaihtaa.

Näytteenotto ja virtsanäytteen siirto näytepurkista putkiin

- Pese kädet.
- Avaa näytepurkin kansi ja laske se pöydälle sisäpuoli ylöspäin. Älä koske purkin tai sen kannen sisäpintaan.
- Laske virtsapussista noin 2/3 purkillista virtsaa näytepurkkiin.
- Sulje purkin kansi tiukasti ja poista kannen tarra.
- Aseta näytepurkki pöydälle.
- Siirrä virtsanäyte välittömästi näyteputkiin. Älä avaa putkien tulppia.
- Paina jokainen näyteputki tulppa edellä näyteneulaa vasten pohjaan saakka, kunnes virtsa suihkuu putkeen.
- Odota niin kauan, että putki täyttyy etiketin yläreunaan saakka ja virtsasuihku loppuu.
- Käännä putkia rauhallisesti ylösalaisin 8-10 kertaa, jotta putkessa oleva säilöntäaine sekoittuu virtsanäytteeseen. Älä ravista putkia.
- Kirjoita nimi, henkilötunnus, näytteenottopäivämäärä ja kellonaika mukana tullessiin nimitarroihin.

- Kiinnitä nimitarrat jokaiseen putkeen ja laita näyteputket muovipussiin.
- Tyhjennä virtsanäytepurkki ja heitä se kotona normaalien kotitalousjätteiden joukkoon.
- Pese kädet.

Vie virtsanäyteputket mahdollisimman nopeasti näytteenottopäivän aikana laboratorioon sen aukioloaikana. Näyteputket säilyvät huoneenlämmössä vain kahdeksan tuntia ja määrityksiä varten näytteet voidaan joutua vielä kuljettamaan analysoivaan laboratorioon. Näytteet eivät saa jäätyä. Voit ottaa näytteenottoon liittyvissä ongelmissa yhteyttä tutkimusta pyytäneeseen osastoon tai poliklinikkaan.